


Accesso al Portale di gestione della FIRMA REMOTA

Per accedere al portale di gestione del servizio Remote Sign il titolare del certificato dovrà collegarsi, tramite qualsiasi Internet Browser di ultima generazione, all'indirizzo:

<https://mysign.infocert.it/ncfr#/login>




L'accesso al sito prevede l'utilizzo della User ID assegnata da InfoCert.

E' disponibile sia nella copia della Richiesta di Registrazione che nella e-mail di conferma arrivata subito dopo la registrazione dei dati.

La password per il primo accesso è nota, **ncfr0101**, dovrà essere modificata.

CAMBIO DELLA PASSWORD

La prima personalizzazione richiesta è il cambio della password.



La pagina prevede l'inserimento di:


PIN/PUK, contenuto nella cartellina consegnata al momento della registrazione;

nuova password, da scegliere rispettando le indicazioni fornite: **una lunghezza di almeno 8 caratteri, caratteri maiuscoli e minuscoli al suo interno, uno o più numeri e almeno un carattere speciale, non più di due caratteri identici consecutivi.**

Dopo aver digitato la password una seconda volta, per conferma, si procede con un clic sul pulsante **Imposta Password**.

ATTIVAZIONE DEL CERTIFICATO REMOTO

La seconda personalizzazione richiesta è il cambio del PIN.



La pagina prevede l'inserimento di:

PIN/PUK, contenuto nella cartellina consegnata al momento della registrazione;

nuovo PIN, che dovrà avere la lunghezza – fissa – di **8 caratteri, tutti numerici.**

Dopo aver digitato il PIN una seconda volta, per conferma, si procede con un clic sul pulsante **Attiva certificato**.

AVVIO ATTIVITA SU DIKE 6


Se ancora non è stato fatto potete scaricare il software gestionale della firma digitale Dike 6 dal sito di INFOCERT.

Un doppio clic sull'icona avvia il programma Dike 6



permette di avere a disposizione la home page del software, dal quale potrà gestirne la configurazione ovvero firmare o verificare la firma apposta ad un documento.

Se ha un certificato di firma remota, può cliccare la funzione Configurazione contrassegnata dall'icona a forma di ingranaggio, e selezionare la pagina dedicata alla Firma Remota.



Configurazione personalizzata

Generale

Marcatore Temporale

Firma Remota

Connessione

Dispositivi

Cronologia Certificati

Firme Europee

Torna alla home

Account di Firma Remota

Nome utente

Password


Sono necessarie la User ID e la Password utilizzate per accedere al portale <https://mysign.infocert.it>.

All'interno di questa area dovrà inserire:


- User ID di accesso al servizio (quella che è stata assegnata da InfoCert al momento della registrazione, si trova sulla copia della Richiesta di Registrazione consegnata dall'ente certificatore);
- la Password (per accedere al portale dedicato ai titolari di un certificato remoto, My.Sign, personalizzato al momento dell'attivazione del certificato).

In questo modo potrà aggiungere il certificato remoto agli strumenti di cui Dike 6 può avvalersi in fase di firma di uno documento.

Se al momento della registrazione ha indicato il telefono cellulare come sistema per ricevere i codici **OTP**, il clic sul pulsante Aggiungi provvede a richiederne uno automaticamente dopo aver verificato le credenziali inserite.



Dike 6 conferma successivamente l'avvenuta attivazione del certificato di firma remota.



Per ulteriori informazioni e assistenza potete contattarci al numero 06.3230345 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.